??????????? ????????

- Как настроить чередование рекламных кампаний

??? ????????? ???????????? ????????? ????????

> Чередование позволяет последовательно запускать несколько рекламных кампаний на одном устройстве. После завершения контента первая кампания передаёт показ следующей, а порядок задаётся в медиаплане.

??????????

Для этого сценария нужны:

- Плеер версии 2.0.433 или выше;
- Designer Адвантедж;
- шаблоны с компонентом Interface Editor и слоем Media Gallery;
- две или более кампании, назначенные на одно устройство.

Количество циклов проигрывания действует только на последний компонент шаблона. Если в шаблоне несколько сцен, переход к следующей кампании выполняется через действие завершения рекламной кампании.

---

1. ??????????? ?????? ? Designer

1. Создайте проект.
2. Откройте свойства проекта, укажите понятное имя и уникальный идентификатор.

Имя проекта в Designer

Уникальный идентификатор проекта

3. Добавьте компонент Interface Editor и откройте его для редактирования.
4. Добавьте слой Media Gallery.
5. Разместите в медиагалерее нужный контент.

Контент в слое Media Gallery

---

2. ????????? ???????? ????? ???????????

1. Для слоя Media Gallery добавьте действие по событию `OnPlaybackComplete`.

Добавление действия OnPlaybackComplete

2. Выберите «При завершении проигрывания» → «Управление воспроизведением».

Выбор управления воспроизведением

3. В поле действия выберите завершение рекламной кампании.

Действие завершения рекламной кампании

4. Сохраните проект и загрузите шаблон в личный кабинет Адвантедж.
5. Повторите подготовку для остальных шаблонов, участвующих в чередовании.

---

3. ???????? ????????

Для каждой кампании:

1. Откройте раздел «Кампании» и создайте рекламную кампанию.
2. В настройках расписания включите «Чередовать».

Настройка «Чередовать» в кампании

3. Выберите подготовленный шаблон.
4. Добавьте устройство.
5. Добавьте контент в медиагалерею.
6. Сохраните кампанию.

Создайте таким же способом вторую и последующие кампании. Все они должны быть назначены на устройство, где требуется чередование.

---

4. ??????? ??????? ? ???????????

1. Откройте раздел «Медиаплан».
2. Найдите созданные кампании на нужном устройстве.
3. Расположите их в требуемом порядке.
4. Проверьте периоды действия и отсутствие конфликтующих правил.

После завершения последнего компонента шаблона текущая кампания завершится, и Плеер перейдёт к следующей подходящей кампании в медиаплане.

????????? ?????????

Запустите показ и убедитесь, что:

- каждая кампания полностью воспроизводит свой контент;
- после завершения запускается следующая кампания;
- порядок совпадает с медиапланом;
- после последней кампании цикл продолжается ожидаемым образом;
- на устройстве установлена поддерживаемая версия Плеера.

Если переход не происходит, проверьте событие `OnPlaybackComplete`, выбранное действие завершения кампании, настройку «Чередовать» и порядок кампаний в медиаплане.