

Звуковая панель (Sound Panel): описание, настройка

В статье раскрыта тема «Звуковая панель (Sound Panel): описание, настройка».

Настройка компонента

Настройка компонента

Компонент "Звуковая панель" используется для создания аудио плейлиста.

Поддерживаемые форматы аудиофайлов:

- Windows – M4A, WAV, OGG, FLAC, AAC, AIF, MP3;
- iOS, OS X, Android – MP3 и M4A.

Редактор "Звуковая панель" включает в себя

Редактор "Звуковая панель" включает в себя

1. Область настройки громкости;
2. Список воспроизведения рекламных вставок;
3. Список воспроизведения аудиовставок;
4. Проигрыватель и основной список воспроизведения.

Для работы компонента его необходимо наполнить содержимым.

Источником аудиозаписей может быть как локальное содержимое, так и содержимое, передаваемое из личного кабинета или другого внешнего источника.

Содержимое можно добавить:

- из медиатеки;
- через список воспроизведения.

Для добавления аудиозаписи из медиатеки перетащите содержимое из медиатеки в список воспроизведения.

Для добавления аудиозаписи из медиатеки перетащите содержимое из медиатеки

????? ?????????? ?????????? ?????? ???????????

1. В проигрывателе нажмите "Добавить". В проигрывателе нажмите "Добавить"
2. Выберите источник звука - локальный контент, ссылку на внешний контент или CMS. Независимо от выбранного способа аудиозапись или ссылка на нее будут добавлены в список воспроизведения.
3. Нажмите "Применить" или "Ок" чтобы сохранить изменения.

??? ?????????? ?????????????? ?? ???????????

1. В списке воспроизведения выберите аудиозапись, которую нужно удалить.
2. Нажмите кнопку удаления. Нажмите кнопку удаления
3. Аудиозапись будет удалена из списка воспроизведения.
4. Нажмите кнопку «ОК» или «Применить» для сохранения внесенных изменений.

Для воспроизведения аудиозаписей в случайном порядке, в проигрывателе установите флажок в поле «Случайно».

Для воспроизведения аудиозаписей в случайном порядке, в проигрывателе установите флаж

Воспроизведение в случайном порядке будет включено. Чтобы его выключить, уберите галочку "Случайно".

Звуковая панель позволяет проигрывать интернет-радио.

????? ?????????? ??????????-????? ? ??????????

1. В проигрывателе, нажмите "Добавить";
2. Выберите источник "Ссылка";
3. В строку "Ссылка" введите адрес интернет-ресурса;
4. В плейлисте появится элемент со ссылкой на указанный ресурс
5. Нажмите "Применить" или "Ок" чтобы сохранить изменения.

Нажмите "Применить" или "Ок" чтобы сохранить изменения

Звуковая панель позволяет добавлять звуковые объявления, воспроизводимые по команде.

Перед добавлением аудиорекламы разверните список воспроизведения рекламы. Для этого нажмите на панель «Рекламные вставки».

Чтобы добавить аудиозапись из медиа библиотеки, перетащите содержимое в список рекламных вставок.

Чтобы добавить аудиозапись из медиа библиотеки, перетащите содержимое в список реклам

Рекламная вставка будет добавлена.

????? ?????????? ?????????????? ? ???????????

1. В панели рекламных вставок, нажмите "Добавить".
В панели рекламных вставок, нажмите "Добавить"
2. Выберите источник контента - локальное содержимое или CMS. Независимо от выбранного способа аудиозапись или ссылка на нее будут добавлены в список воспроизведения.
3. Нажмите "Применить" или "Ок" чтобы сохранить изменения.

Чтобы задать частоту воспроизведения рекламной вставки, укажите соответствующий интервал времени в поле «Интервал повтора»..

Чтобы задать частоту воспроизведения рекламной вставки, укажите соответствующий интер

Период времени будет отображаться в формате "Часы:Минуты:Секунды".

Для воспроизведения рекламных вставок в произвольном порядке, установите галочку «Случайно» в списке воспроизведения рекламы.

Для воспроизведения рекламных вставок в произвольном порядке, установите галочку «Слу

Воспроизведение в случайном порядке будет включено. Чтобы его выключить, уберите галочку "Случайно".

????? ?????? ?????????? ?????????? ?? ???????

1. В плейлисте рекламных вставок выберите необходимую вставку для удаления.
В плейлисте рекламных вставок выберите необходимую вставку для удаления
2. Используйте клавиатуру для удаления вставки. Кнопка удаления зависит от используемой операционной системы: кнопка Delete для Windows и Fn + Backspace для Mac OS.
3. Рекламная вставка будет удалена из списка.
4. Нажмите "Применить" или "Ок" чтобы сохранить изменения.

Звуковая панель позволяет добавлять звуковые вставки, воспроизводимые по команде.

Перед добавлением аудиозаписей разверните соответствующий список воспроизведения. Для этого нажмите на подпись «Сэмплы».

Перед добавлением аудиозаписей разверните соответствующий список воспроизведения. Дл

????????????? ?????? ?????????? ?????????????? ???????

- из медиатеки;
- через плейлист.

Чтобы добавить аудио файл из медиатеки перенесите аудиозапись из списка в плейлист.

Чтобы добавить аудио файл из медиатеки перенесите аудиозапись из списка в плейли

????? ?????????? ?????????????? ?????? ???????????

- 1. В плейлисте аудиовставок, нажмите кнопку "Плюс".
В плейлисте аудиовставок, нажмите кнопку "Плюс"
- 2. Выберите аудиозапись и нажмите "Открыть".

При необходимости заполните поле «Сообщение». Когда звуковая вставка воспроизводится, это сообщение отправляется в точки отображения мультимедиа, где оно может быть обработано для запуска определенных действий.

Выберите аудиозапись и нажмите "Открыть"

?????? ?????????? ?????????????????? ?? ?????????????

- 1. В плейлисте выберите аудиозапись для удаления.
- 2. Нажмите на кнопку "Корзина".Нажмите на кнопку "Корзина"
- 3. Аудиовставка будет удалена из плейлиста.
- 4. Нажмите "Применить" или "Ок" чтобы сохранить изменения.

????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????? ???????
?????????????

Компонент обеспечивает возможность настройки уровня громкости

- 1. Основного контента из плейлиста;
- 2. Аудиовставок;
- 3. Рекламных вставок;
Рекламных вставок
- 4. основного контента при воспроизведении рекламных вставок;
основного контента при воспроизведении рекламных вставок
- 5. основного контента при воспроизведении аудиовставок.

Чтобы настроить уровень громкости, укажите его в соответствующем поле.