

???????????? Telnet Server

в Плеере есть возможность мониторинга работы Player при помощи Telnet, для активации Telnet-сервера требуется запустить его в настройках Player. После включения соответствующих настроек Telnet-сервер будет автоматически запускаться при запуске Player.

???????? Telnet-???????

Использование Telnet можно включить двумя способами: через настройки Player и через Designer Адвантедж.

Для того чтобы запустить Telnet сервер через Designer, выполните следующие шаги:

1. Откройте главный экран Designer Адвантедж
2. Нажмите правой кнопкой на нужном устройстве
3. Выберите пункт "Настройки Telnet-сервера"
3. Выберите пункт "Настройки Telnet-сервера"
4. В открывшемся окне поставьте галочку у поля "Включено", выберите нужный порт и нажмите "Изменить"
4. В открывшемся окне поставьте галочку у поля "Включено", выберите нужный порт и нажми

Для того чтобы запустить Telnet-сервер в настройках Player, выполните следующие шаги:

1. На главном экране Player откройте раздел настроек "Устройства"
2. Выберите пункт "Telnet Server"
3. Выберите нужный порт и включите Telnet-сервер
Выберите нужный порт и включите Telnet-сервер

После этого при помощи Telnet можно подключиться к запущенному серверу и, при помощи команд, запросить время работы Player и Telnet сервера.

Команды:

- *pli* - выводит время работы Player (в мс)
- *seu* - выводит время работы Telnet-сервера (в мс)

?????? ????????????? ? Telnet-????????

Для подключения к Telnet-серверу выполните следующие действия:

1. В ОС Windows откройте командную строку
2. Введите "telnet" и нажмите Enter
3. Для подключения к Telnet-серверу Player требуется ввести команду "o
IP_адрес_устройства порт"
4. После подключения к Telnet-серверу можно передавать команды и получать соответствующий ответ в виде числа

Пример команды для подключения к Telnet-серверу:

Пример команды для подключения к Telnet-серверу

Пример запросов к Telnet-серверу и ответов:

Пример запросов к Telnet-серверу и ответов

Из данных ответов можно заключить, что Плеере запущен в течение 70.4 секунд, а Telnet-сервер запущен в течение 72.5 секунд.

Revision #1

Created 2026-08-09 12:53:28 UTC by Амаль Сулейманов

Updated 2026-08-09 12:53:33 UTC by Амаль Сулейманов